

ООО «РУВЕНТС»

ИНН 7703806326 / КПП 770301001

123100, г. Москва, Студенецкий переулок,

дом 3, помещение 1/2

email: info@ruvents.com

Программное обеспечение

«РУВЕНТС.Комплекс»

Инструкция по установке экземпляра

Модуль «РУВЕНТС. Контроль доступа»

Содержание

[О программном продукте 3](#)

[Требования для запуска ПО 3](#)

[Запуск ПО 4](#)

[Страница приложения 5](#)

[Контактные лица 5](#)

О программном продукте

Модуль «РУВЕНТС. Контроль доступа» – самостоятельный программный компонент, предназначенный для мобильных и стационарных терминалов контрольно-пропускных пунктов и реализующий подсистему контроля доступа на мероприятие.

Модуль обеспечивает идентификацию посетителя на КПП по предъявленному идентификатору, проверку его прав доступа в реальном времени, а также учёт проходов с фиксацией каждого события в журнале.

Работает как в постоянной связи с серверной частью, так и автономно – по локальной копии прав доступа.

Требования для запуска ПО

Аппаратные требования для запуска:

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Устройство (мобильный терминал КПП)	Kozen K5 или аналогичный мобильный терминал (Android)	Kozen K5

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Оперативная память	2 ГБ	4 ГБ
Встроенная память (свободное место)	8 ГБ	16 ГБ
Беспроводная сеть	Wi-Fi (802.11n)	Wi-Fi (802.11ac) и/или LTE

Программные требования для запуска:

Программное обеспечение	Минимальная версия	Назначение
Операционная система	Android 7+	ОС мобильного терминала КПП
Операционная система	- Windows 10+ (64-разрядная); - дистрибутивы Linux с Java (JRE) 8+, включая Альт Рабочая станция 10+, Astra Linux 1.7+, РЕД ОС 7.3+ и т.д.	ОС стационарного терминала КПП
Java (JRE)	8+	Среда выполнения приложения стационарного терминала КПП

Требования к клиентской части:

Параметр	Требование
Считывание идентификаторов	Мобильный терминал КПП: встроенные камера (QR-коды) и считыватель RFID-меток. Стационарный терминал КПП: подключаемые сканер QR-кодов и RFID-ридер.
Сеть	Wi-Fi или мобильная сеть — для проверки прав доступа в реальном времени и синхронизации. При потере связи терминал продолжает работу автономно по локальной копии прав доступа.

Запуск ПО

Исполнения модуля: «КД Терминал» — мобильные терминалы КПП (Android); «КД» — стационарные терминалы КПП (Windows/Linux). Стационарное исполнение устанавливается так же, как «РУВЕНТС.Клиент», и отличается ролью, а не порядком установки.

Мобильный терминал КПП (Android)

1. Скопируйте APK на терминал, разрешите установку из неизвестных источников.
2. Установите APK стандартным менеджером приложений.
3. В настройках приложения укажите адрес сервера аккредитации.
4. Проверьте синхронизацию со списком участников.

Стационарный терминал КПП (Windows/Linux)

1. Windows: установите JRE 8+ и запустите скрипт start.cmd от имени администратора.
Linux: установите JRE 8+ при отсутствии и пакет deb/tar; запуск — shell-скрипт или ярлык .desktop.
2. При первом запуске укажите адрес сервера аккредитации и порт, проверьте подключение (тестовый запрос).

Страница приложения

Запустите установленное приложение на мобильном или стационарном терминале КПП.

1. На открывшемся экране авторизации введите логин и пароль, выданные администратором системы.
2. Нажмите кнопку «Войти».
3. После успешной авторизации откроется главная страница системы.

Контактные лица

Контакты технических специалистов, которые могут проконсультировать по процессу развёртывания и настройки экземпляра ПО и его функционирования:

телефон: [+7\(495\)109-02-00](tel:+7(495)109-02-00) доб. 2

email: info@ruvents.com