

ООО «РУВЕНТС»

ИНН 7703806326 / КПП 770301001

123100, г. Москва, Студенецкий переулок,

дом 3, помещение 1/2

email: info@ruvents.com

Программное обеспечение

РУВЕНТС.Комплекс

Инструкция по установке

Модуля «РУВЕНТС.Клиент»

Содержание

[О программном продукте 3](#)

[Требования для запуска ПО 3](#)

[Запуск ПО 4](#)

[Страница приложения 5](#)

[Контактные лица 5](#)

О программном продукте

Модуль «РУВЕНТС.Клиент» – самостоятельный программный компонент, предназначенный для рабочих мест стоек регистрации и реализующий подсистему аккредитации посетителей мероприятия.

Модуль обеспечивает поиск и идентификацию посетителя по QR-коду или RFID-метке, проверку его статуса и категории, а также печать именного бейджа по автоматически подобранному макету, который можно настроить во встроенном визуальном редакторе.

Работает как в постоянной связи с серверной частью, так и автономно.

Требования для запуска ПО

Аппаратные требования для запуска:

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Процессор	2 ядра	4 ядра
Оперативная память	4 ГБ	8 ГБ
Дисковое пространство	30 ГБ	65 ГБ

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Сетевой интерфейс	Ethernet или Wi-Fi	Ethernet 100 Мбит/с

Периферийное оборудование рабочего места подключается по USB, состав определяется сценарием работы стойки регистрации:

1. веб-камера — фотографирование посетителя при регистрации, сохранение фото в карточку посетителя;
2. сканер QR-кодов — считывание кода приглашения или бейджа для поиска посетителя в базе и отметки регистрации;
3. RFID-ридер — считывание RFID-меток бейджей без ручного ввода;
4. принтер бейджей — печать бейджа (фото, ФИО, категория доступа) сразу после регистрации.

Программные требования для запуска:

Программное обеспечение	Минимальная версия	Назначение
Операционная система	• Windows 10+ (64-разрядная); • дистрибутивы Linux с Java (JRE) 8+, включая Альт Рабочая станция 10+, Astra Linux 1.7+, РЕД ОС 7.3+ и т.д.	ОС рабочего места оператора
Java (JRE)	8+	Среда выполнения приложения

Требования к клиентской части:

Параметр	Требование
Веб-браузер	• Яндекс Браузер, • Google Chrome 90+, • Mozilla Firefox 88+, • Microsoft Edge 90+

Параметр	Требование
Разрешение экрана	Не менее 1280×720 пикселей
Сеть	Подключение к серверной части — для синхронизации данных; при потере связи модуль работает автономно
JavaScript	Включён в настройках браузера
Cookies	Разрешены (используются локальным интерфейсом модуля)

Веб-браузер используется для работы с интерфейсом модуля: он открывается по локальному адресу встроенного веб-сервера на том же рабочем месте. Постоянное подключение к сети для работы интерфейса не требуется.

Запуск ПО

1. Скачать дистрибутив:

- exe – для Windows,
- rpm/deb-пакет – для Linux.

2. Windows: Запустить exe от имени администратора, указать каталог установки, дождаться завершения мастера установки.

Linux: установить JRE 8+ при отсутствии, распаковать/установить пакет, запустить через shell-скрипт или .desktop-файл.

3. При первом запуске указать адрес сервера аккредитации и порт.

4. Проверить подключение к серверу (тестовый запрос).

Страница приложения

1. Откройте встроенный браузер.

2. На открывшейся странице авторизации введите логин и пароль, выданные администратором системы.

3. Нажмите кнопку «Войти».

4. После успешной авторизации откроется рабочий экран оператора: список посетителей мероприятия с поиском, индикатор состояния связи и действия регистрации.

Контактные лица

Контакты технических специалистов, которые могут проконсультировать по процессу развёртывания и настройки экземпляра ПО и его функционирования:

Телефон: +7 (495) 109-02-00 доб. 2

Электронная почта: info@ruvents.com